

# Air Remote TTL-C アップグレード方法

## アップグレード方法

以下の3ステップでファームウェアアップグレード(無料)をお客様ご自身に行っていただけます。

### 1. My Profotoアカウントを作成

<http://profoto.com/ja/myprofoto-registration> にアクセスして必要事項を入力し、アカウント作成をクリック。

→ 登録メールアドレスに確認メールが送られてくるので(迷惑フォルダーに入ってしまうことがあるので注意)、メールに記載のURLにアクセスすることで、My Profotoアカウント作成完了。

### 2. 製品アップグレードのダウンロード

※上記アカウント作成完了画面からmyprofotoページに直接アクセスすると英語ページに飛ばされてしまうため、日本語版の表示には下記URL <http://profoto.com/ja/myprofoto> にアクセスし直してください。

<http://profoto.com/ja/myprofoto> ページにアクセスする。ユーザ名(登録メールアドレス)とパスワードを要求される場合は入力する。

→ 製品アップグレードのところの「アップグレードを確認」をクリック。

→ <http://profoto.com/ja/myprofoto/upgrades> ページで Air Remote TTL-C をクリック。

→ Air Remote TTL-C の電池を入れる場所の底に記載のシリアル番号(10桁)を入力し、「#Check serial#」をクリック。

→ 「Download update for MAC」(Mac OS X用)または「Download upgrade for PC」(Windows用)のボタンをクリックしてアップグレード用ソフトウェアをダウンロードする。

### 3. 製品アップグレードの実行

アップグレード用ソフトウェアを起動(Windowsの場合はダウンロードされたAirRemote TTL-C A6 Firmware Upgrade Tool.exeをダブルクリック)。

→ Air Remote TTL firmware update toolが起動。

→ Air Remote TTL-C の図の赤で囲まれたボタン2個を同時に押したまま、ONボタンを押すと、ディスプレイに「USB」と表示されるのを確認する。

→ ディスプレイに「USB」と表示された状態で、ミニUSB変換ケーブル(Mini-AからUSB Type-A)でコンピュータとAir Remote TTL-Cを接続する。

→ 「Click to start firmware update」をクリック。

→ 「Finished!」と表示されると、アップグレード完了!

## 注意事項:

### 1. アップグレード用ソフトウェアの対応OSについて

**Windows:** Windows XP、Windows 7、Windows 8.0に対応しています。Windows 8.1には今後対応予定ですので今しばらくお待ちください。Windows XPでの実行には、.NET 4.0があらかじめインストールされている必要がありますのでご注意ください。

**Mac:** Mac OS X 10.8 と 10.9 に対応しています。Mac OS X 10.7 以前のものには対応していませんのでご注意ください。

### 2. サービスステーションでのアップグレード作業が必要となる一部製品について

初期出荷分の一部の Air Remote TTL-C は、お客様のお手元でファームウェアアップグレードを行っていただくことができず、弊社サービスステーションでのアップグレード作業が必要となります。上記のアップグレード手順2におけるシリアル番号の入力時に該当の製品と判明した場合、お近くの弊社正規代理店、もしくはご購入の販売店に問い合わせしていただくようお願いしております。この場合も、アップグレードは無料で行わせていただけます。サービスステーションでのアップグレード作業が必要な製品に対して、ウェブからダウンロードしたアップグレードを無理やり行うと正常に作動しなくなりますので、お手元でのアップグレードを行わずに必ずお問合せください。

### 3. アップグレードに必要なミニUSB変換ケーブルについて

ファームウェアアップグレードを行っていただく際、Air Remote TTL-C とコンピュータの接続に、ミニUSB変換ケーブル(Mini-AからUSB Type-A)が必要です。ケーブルは初期出荷分の Air Remote TTL-C には付属していませんが、お手持ちのCanonのカメラに付属のケーブルをご使用いただけます。

アップグレードについてご不明な点は、[info@profoto.jp](mailto:info@profoto.jp) または 03-3206-1861 までお問い合わせください。